

TOMATE HÍBRIDO COMPACT

DETALHES DO
MANEJO

SAFRA 16/17

ADUBAÇÃO DE BASE

08 a 15 dias antes do transplante

01 sc - 04.30.10

02 sc - Super Simples

▶ cada 1.000 plantas

20 a 30 dias após transplante

01 sc - 04.30.10

01 sc - Super Simples

▶ cada 1.000 plantas,
aplicado entre filas,
de maneira uniforme

Nesta fase é fundamental a aplicação de:

54 kg - Adubo Primesolo



cada 1.000 plantas, aplicado entre filas,
de maneira uniforme tendo cuidado para
não atingir as folhas

40 a 45 dias após transplante

01 sc - 04.30.10

01 sc - Super Simples

com intervalo de 15 dias

½ sc - 16.16.16 ou 12.00.12



cada 1.000 plantas

50 a 60 dias após transplante

início da fertirrigação

1,5 - kg de Nitrato de Cálcio (15,5.00.00 +18,5 Ca)

1,0 - kg de Nitrato de Potássio (12.00.46 + 1,8 S)



cada 1.000 plantas,
duas vezes por semana,
trabalhar nessa proporção
até 80 dias após
transplante

80 dias após transplante

3,0 - kg de Nitrato de Potássio (12.00.46 + 1,8 S)

1,0 - kg de Nitrato de Cálcio (15,5.00.00 + 18,5 Ca)



cada 1.000 plantas
duas vezes por semana

caso o tempo esteja chuvoso, suspender a Ferti usando a seguinte alternativa:

25 kg - 16.16.16 ou 12.00.12



espalhar entre cada 1.000 plantas

COMPLEMENTOS

extremamente exigente em Cálcio e Boro, aplicações semanais com 30 dias após transplante

Sugestão de dosagem:

Gotejo

0,5 litros/ha de Boroplex

3,0 litros/ha de MaxiCálcio



Pulverizado

1,5 litros/ha de Boroplex

4,0 litros/ha de MaxiCálcio



volume de calda:
500 litros/ha no mínimo



MANEJO DE DOENÇAS DE SOLO

Native S

1,0 kg / ha

Profix S

1,0 kg / ha

Duo

2,0 litros / ha

Kamoi Plus

2,0 kg / ha